



北京春笛网络信息技术服务有限公司

www.chundi.com


目 录

一、	JDMail for windows 安装.....	2
1.	安装步骤.....	2
2.	使用与管理.....	5
二、	JDMail for Linux 安装.....	5
1.	安装前准备.....	6
2.	安装.....	6
3.	使用与管理.....	8

一、 JDMail for windows 安装

1. 安装步骤


- 1) 双击Jdmail-v3.14.X.X.exe 图标即可开始安装，安装时选择邮件系统的安装路径，默认安装目录是c:\jdmail3.14.X.X（建议选择D盘、E盘，选择较大磁盘，为以后邮箱预留充足的增长空间）。




- 2) 打开安装程序，选择邮件系统的安装路径，点击“next”下一步。

注意：


如果重新安装 jdmail，请先卸载已经安装的 jdmail，并确保安装目录内没有任何文件存在。卸载 jdmail 需要使用控制台确保所有服务已经不再运行，并退出控制台后再行卸载。
(卸载时请注意备份资料)



- 3) 选择邮件系统在开始菜单里面的名称，直接点击“安装(i)”开始安装。
- 4) 开始安装进程。




- 5) 安装成功, 点完成



6) 运行：启动/停止/重启

金笛软件安装后，右下角自动生成服务控制台，可进行服务状态控制。



服务器启动正常如上图所示。


打开浏览器，访问<http://服务器ip/jdwa/>（或者双击桌面“系统管理登录”）进入系统管理界面。系统默认管理员帐号为 admin ，密码为 admin2000 。

请正式启用系统前，一定要修改 admin 密码。

打开浏览器，访问http://服务器ip/(或者双击桌面“普通用户登录”)进入用户登录界面，输入正确的用户信息，即可使用jdmail。

2. 使用与管理

1) 正式启用邮件系统之前，需要后台添加注册码。如使用金笛邮件系统免费试用版，无需注册，实际可添加用户为24 个。



通过“域管理”与“用户管理”添加相应的域及用户，这样就用户就可以登陆 web 界面进行邮件的收发操作。

二、 JDMail for Linux 安装

JDMail 在不同的Linux/Unix 版本的安装步骤大体相同，下面以linux 为例，其它操作系统可以参考linux 系统。

JDMail 在linux 下采用.tgz (或.tar.gz) 的打包格式，主要考虑各个版本linux默认都支持tar 命令。用tar 命令，直接展开压缩包，运行install.sh 就可以使用。

1. 安装前准备

安装前对磁盘分区没有特别要求，但至少有一个存放邮件的分区要大些。比如jdmail 如果安装在/home 分区下，/home 分区要至少10G 以上。具体安装步骤如下：

先检查系统是否已经启动mail 服务，可以通过检查smtp、pop3 端口是否被占用来判断。检查 sendmail 等邮件服务，并将其关闭，以免占用端口。

```
#telnet localhost 25
```

如果显示

```
220 xxx SMTP Service ready
```

说明有smtp 服务已经占用的25 号端口，请先停止smtp 服务。比较常见的sendmail 服务默认都是启动的，可以用以下命令，关闭 sendmail 服务。

```
# pkill -9 sendmail
```

```
# chkconfig -level 2345 sendmail off
```

如果没有任何提示信息，立即返回到命令提示符下，说明SMTP 服务没有占用，继续检查 POP3 端口。请输入：

```
#telnet localhost 110
```

如果没有任何提示，立即返回到命令行下，说明 POP3 服务没有占用，则可进行安装。

2. 安装

1)将下载后的jdmail-v3.14.X.tar.gz 文件放在linux 系统的/home 目录下(或者别的较大目录)，然后运行：

```
# tar xvzf jdmail-v3.14.X.tar.gz
```

```
# cd /home/jdmail-v3.14.X
```

```
# ./install.sh
```

安装完成后，服务自动启动。检查25 端口服务是否正常响应：

```
# telnet 127.0.0.1 25
```

如果出现下图信息，说明JDMail 邮件服务正常启动进入服务状态。

```
[root@localhost ~]# telnet 127.0.0.1 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^'.
220 root <1432133096.140519678129920@root> [JDMail V3.14.6 ESMT
```

运行：`#telnet 127.0.0.1 110` 应出现：

```
[root@localhost ~]# telnet 127.0.0.1 110
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^'.
+OK <1432133150.140519678129920@root> [JDMail V3.14.6 POP3
```

运行：`#telnet 127.0.0.1 80` 应出现：

```
[root@localhost ~]# telnet 127.0.0.1 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^'.
```

jdmail 的服务命令：

启动服务

```
[root@localhost ~]# ./startup.sh
```

停止服务：

```
[root@localhost ~]# ./shutdown.sh
```

重启服务：

```
[root@localhost ~]# ./restart.sh
```


打开浏览器，访问<http://服务器ip/jdwa/> 进入系统管理界面。系统默认管理

员帐号为admin，密码为admin2000。请正式启用系统前，一定要修改admin 密码。

打开浏览器，访问<http://服务器ip/> 进入用户登录界面，输入正确的用户信息，即可使用jdmail。

3. 使用与管理

正式启用购买本邮件系统，注册码由我们公司所授权。后台“注册码管理”填写相应的信息，域填写“授权的”域的名称，其余信息均可按照授权证书操作。如试用金笛邮件系统，无需注册系统，域不限制，实际可添加用户为24 个，默认有一个管理员帐号postmaster。



在“域管理”与“用户管理”里添加相应的域及用户，这样用户就可以登陆web 界面进行邮件的收发操作。